

## SonicWALL, Generelle Einstellungen

01.05.2024 21:04:59

**FAQ-Artikel-Ausdruck**

<b>Kategorie:</b>	Firewalls, Router, Netzwerk::SonicWALL
<b>Status:</b>	öffentlich (Alle)
<b>Sprache:</b>	de

<b>Bewertungen:</b>	0
<b>Ergebnis:</b>	0.00 %
<b>Letzte Änderungen:</b>	28.08.2015 09:19:39

### Schlüsselwörter

SonicWALL NAT SIP ALG UDP

### Symptom (öffentlich)

- Gespräche werden unterbrochen
- schlechte Qualität
- kein Audio

### Problem (öffentlich)

### Lösung (öffentlich)

Da e-fon keine Sonicwalls vertreibt, sind das nur Beispiele und können je nach Firmware oder Modell variieren!

Wichtige Settings für SonicWALL Firewalls:

- Symmetric NAT = NO
- Enable SIP Transformations = YES/Aktivieren
- Enable SIP Back-to-Back User Agent support = NO/Deaktivieren
- SIP Signaling inactivity time out (seconds) = 1800
- SIP Media inactivity time out (seconds) = 600

Unter Umständen ebenfalls Notwendig:

Bei Firewall Settings >> Advanced >> UDP

- Default UDP Connection Timeout (seconds) = 600

Spezielle Einstellungen SonicWALL NSA2400:

- Enable consistent NAT = NO/Deaktivieren
- Enable SIP Transformations = NO/Deaktivieren

Spezielle Einstellungen SonicWALL TZ180:

- Enable consistent NAT = YES/Aktivieren
- SIP Timer Dienste = Disable/Deaktivieren